

## [4] 配送予定データ設定のお客様管理番号について

多くの送り状ソフトでは、ユーザー側で運用している番号を設定する項目（以後、「お客様管理番号」と呼びます）を用意しています。

送り状ソフト	お客様管理番号
佐川急便 e 飛伝 II	「住所録コード※」と「お客様管理ナンバー」
ヤマト運輸 B2	「お客様管理番号」
ゆうパックプリント R	「お客様側管理番号」

※e 飛伝 II は「お客様管理ナンバー」でのデータ呼び出しが出来ず、呼び出し可能な「住所録コード」を活用します。

送り状ソフトでの個別発行では、お客様管理番号で該当の配送予定データを呼び出し、発行します。その為、お客様管理番号 = 呼び出し時に読み取るバーコードです。

読み取るバーコードは、運用方法により異なります。

レイアウト定義を設定する際は、予め対象機能をご確認下さい。

運用	お客様管理番号に設定する 在庫スイートクラウド項目内容
本サービスの 出荷指示書／ピッキングリストを使用	伝票番号
ペーパーレスピッキング※	元伝票番号

※ペーパーレスピッキングとは、上位システムが発行する納品書などの帳票だけを使ったピッキングです。

配送予定データレイアウト定義

動作設定: 配送予定エクスポート

定義名: e飛伝II用テンプレート(出荷実績)

対象機能: 出荷実績伝票

対象発送区分: 13

日付形式: YYYYMMDD

項目行を出力する  本定義を使用しない

No.	ファイル項目名	在SC-項目種別	在SC-項目内容
1	住所録コード	ヘッダー	36:元伝票番号
2	お届け先電話番号	ヘッダー	30:直送先TEL
3	お届け先郵便番号	ヘッダー	27:直送先郵便番号
4	お届け先住所 1	ヘッダー(送り状用)	4:直送先住所(全16・16・16)1/3
5	お届け先住所 2	ヘッダー(送り状用)	5:直送先住所(全16・16・16)2/3
6	お届け先住所 3	ヘッダー(送り状用)	6:直送先住所(全16・16・16)3/3
7	お届け先名称 1	ヘッダー(送り状用)	19:直送先名称(全16・16)1/2
8	お届け先名称 2	ヘッダー(送り状用)	20:直送先名称(全16・16)2/2
9	お客様管理ナンバー	ヘッダー	36:元伝票番号

登録(U) 行挿入(A) 行削除(B) インポート(I) キャンセル(C)